

TUKUWOOL

Juntu Light -pusero

SUUNNITTELIJA

Tiina Huhtaniemi

LANKA

3 (3) 3 (3) **4** (4) 4 (4) vyyhtiä; 220 (240) 250 (270)
280 (300) 330 (350) g Tukuwool Fingering 100 %
suomalainen villa 370 m / 100 g
Metrit: 800 (875) 925 (1000) **1025** (1100) 1200 (1300) m
Neule on kuvattu värissä lungo.

KOOT

1 (2) 3 (4) **5** (6) 7 (8)

Puseron on tarkoitus olla hieman väljä. Valitse koko, jonka rinnanympärys on n. 10 cm omaasi suurempi.

VALMIIN NEULEEN MITAT

Rinnanympärys: 98 (104) 109 (116) **120** (125) 136 (145) cm
Hihanympärys: 34 (36) 39 (41) **43** (45) 49 (53) cm
Hihan pituus: 39 cm
Pituus kainalosta helmaan: 31 cm
Koko pituus: 51 (52,5) 53 (53) **54** (54,5) 55,5 (57) cm

TIHEYS

Tiheys 22 s x 32 krs = 10 cm x 10 cm sileää neuletta
3,75 mm puikoilla neulottuna (pingotuksen jälkeen)

PUIKOT

3 mm / 80 cm
3.75 mm / 80 cm

MUUT TARVIKKEET

9 silmukkamerkkiä, joista 1 kerrosmerkki kannattaa olla erilainen kuin muut merkit



Juntu Light on ohuempi versio suositusta Juntu-neulepuserosta. Se on helppo ja ajaton neulepaita, joka neulotaan saumattomasti ylhäältä alas.

Lyhenteet ja tekniikat:

s	silmukka
o	oikea silmukka
n	nurja silmukka
OP	oikea puoli
NP	nurja puoli
am	asetä merkki
sm	siirrä merkki
ts	tuplasilmukka: pidä lanka työn edessä, nosta silmukka oikealle puikolle nurin neulomatta, vedä lanka oikean puikon yli työn taakse ja vedä langasta tiukasti kunnes puikolle tulee näkyviin ikään kuin kaksi silmukkaa
Llo[n]	oikealle kallistuva lisäys: nosta silmukoiden välinen lanka vasemmalle puikolle takakautta ja neulo se oikein [nurin] silmukan etureunasta (1 s lisäys)
Llv[n]	vasemmalle kallistuva lisäys: nosta silmukoiden välinen lanka vasemmalle puikolle etukautta ja neulo se oikein [nurin] silmukan takareunasta (1 s lisäys)
2 o yht	neulo 2 silmukkaa oikein yhteen (1 s oikealle kallistuva kavennus)
knk	kahden noston kavennus: nosta 1 silmukka neulomatta oikein, nosta seuraava silmukka samoin, siirrä molemmat silmukat vasemmalle puikolle ja neulo ne nyt oikein takareunoista yhteen (1 s vasemmalle kallistuva kavennus)

Juntu tarkoittaa metsäpolkua, joten tämä puikoilla ja päällä voit tallata omia polkujasi. Kun olet neulonut perusmallin, voit pintaneuletta helposti muokkamalla saada aivan uuden ilmeen paidalle. Leiki mallilla ja neulo sileä osuus ainaoikeaa, helmineuletta tai muuta helppoa pintaneuletta, tee joustinneuleista pidemmät tai vaihda mallikerta (2 o, 2 n) -joustinneuleeseen.

OHJE

Luo 3 mm puikoille 124 (126) 126 (136) **132** (138) 136 (136) s haluamallasi luomistavalla. Yhdistä työ suljetuksi neuleeksi varoen, etteivät silmukat kierry, ja lisää kerrosmerkki. Kerroksen aloitusmerkki kannattaa olla erilainen kuin muut myöhemmin lisättävät silmukkamerkit, jotta hahmotat helpommin kerroksen vaihtumiskohdan. Neulo 4 cm *1 o, 1 n* -joustinneuletta. Vaihda työhön 3.75 mm puikot.

Seuraavaksi neulot lisäyskerroksen, jonka jälkeen työhön asetetaan valmistelevalle kerroksella 8 raglanlisäyksiä merkitsevää silmukkamerkkiä. Lisäyskerros: *neulo 15 (31) 31 (11) **6** (4) 3 (3) o, Llo*,

toista *-* kunnes jäljellä on 4 (2) 2 (4) **0** (10) 10 (10) s, neulo oikein kerroksen loppuun. Työssä on nyt yhteensä 132 (130) 130 (148) **154** (170) 178 (178) s.

Neulo valmisteleva kerros. Huomaa, että kerroksen vaihtumiskohta on takakappaleen keskellä. Neulo 24 (23) 23 (27) **27** (29) 31 (31) o (puolet takakappaleesta), am, 1 o, am, 16 (16) 16 (18) **20** (24) 24 (24) o, am, 1 o, am, 48 (47) 47 (54) 55 (59) 63 (63) o, am, 1 o, am, 16 (16) 16 (18) **20** (24) 24 (24) o, am, 1 o, am, 24 (24) 24 (27) **28** (30) 32 (32) o.

Tämän jälkeen neulotaan lyhennettyjä kerroksia, joilla muotoillaan pääntie korkeammaksi takaa. **Samaan aikaan tehdään myös raglanlisäyksiä, joten ole tarkkana.**

Lyhennetty krs 1 (OP): *neulo oikein silmukkamerkkiin saakka, Llo, sm, 1 o, sm, Llv*, toista *-* vielä kerran, 2 o, käännä työ. (4 s lisätty)

Lyhennetty krs 2 (NP): ts, neulo nurin kerrosmerkkiin saakka, sm, *neulo nurin merkkiin saakka, Llvn, sm, 1 n, sm, Llon* toista *-* vielä kerran, 2 n, käännä. (4 s lisätty)

Lyhennetty krs 3 (OP): ts, neulo oikein kerrosmerkkiin saakka, sm *neulo oikein merkkiin saakka, Llo, sm, 1 o, sm, Llv* toista *-* vielä kerran, neulo oikein, kunnes olet neulonut 2 o tuplasilmukan jälkeen (muista neuloa se yhdeksi silmukaksi), käännä. (4 s lisätty)

Lyhennetty krs 4 (NP): ts, neulo nurin kerrosmerkkiin saakka, sm, *neulo nurin merkkiin saakka, Llvn, sm, 1 n, sm, Llon* toista *-* vielä kerran, neulo nurin, kunnes olet neulonut 2 n ts:n jälkeen, käännä. (4 s lisätty)

Toista lyhennetyt kerrokset 3–4 vielä 2 kertaa.

Lyhennetty krs 9 (OP): ts, neulo oikein kerrosmerkkiin saakka, sm *neulo oikein merkkiin saakka, Llo, sm, 1 o, sm, Llv* toista *-* vielä kerran, neulo oikein, kunnes olet neulonut 3 o tuplasilmukan jälkeen, käännä. (4 s lisätty)

Lyhennetty krs 10 (NP): ts, neulo nurin kerrosmerkkiin saakka, sm, *neulo nurin merkkiin saakka, Llvn, sm, 1 n, sm, Llon* toista *-* vielä kerran, neulo nurin, kunnes olet neulonut 3 n tuplasilmukan jälkeen, käännä. (4 s lisätty)

Toista kerrokset 9–10 vielä kerran.

Neulo oikein kerrosmerkkiin saakka. Työssä on nyt 180 (178) 178 (196) **202** (218) 226 (226) s.

Jatka neulomalla suljettua sileää neuletta ja tee raglanlisäykset seuraavasti:

Krs 1: *neulo oikein merkkiin saakka, Llo, sm, 1 o, sm, Llv* toista *-* vielä 3 kertaa, neulo oikein kerrosmerkkiin saakka. (8 s lisätty)

Krs 2: neulo oikein.

Toista kerrokset 1–2 vielä 16 (18) 17 (15) **16** (19) 19 (21) kertaa. Työssä on yhteensä 316 (330) 322 (324) **338** (378) 386 (402) s.

Tee sitten raglanlisäykset joka 4. krs seuraavasti:

Krs 1: *neulo oikein merkkiin saakka, Llo, sm, 1 o, sm, Liv* toista *–* vielä 3 kertaa, neulo oikein kerrosmerkkiin saakka. (8 s lisätty)

Krs 2–4: neulo oikein.

Toista kerrokset 1–4 vielä 0 (0) 1 (2) **2** (1) 2 (2) kertaa. Työssä on yhteensä 324 (338) 338 (348) **362** (394) 410 (426) s.

Neulo oikein, kunnes kappaleen korkeus on 20 (21,5) 22 (22) 23 (23,5) 24,5 (26) cm, tai haluttu pituus.

Vartalo

Erota seuraavaksi vartalon ja hihojen silmukat:

*Neulo merkkiin saakka, poista merkki, neulo raglansilmukka oikein, poista merkki ja siirrä seuraavaan merkkiin saakka olevat hihan 64 (68) 68 (68) **72** (80) 82 (80) s odottamaan apulangalle tai kaapelille. Luo 10 (12) 18 (22) **22** (20) 26 (26) s, poista merkki, neulo raglansilmukka oikein, poista merkki.* Toista *–*.

Vartalossa on nyt 216 (226) 238 (256) **262** (274) 298 (318) s. Kumpaakin hihaa varten odottamassa on 64 (68) 68 (68) **72** (80) 82 (80) s.

Jatka neulomalla vartaloa, kunnes sen pituus on 27 cm tai kunnes paidan pituus on 4 cm haluamastasi pituudesta. Vaihda työhön 3 mm puikot. Neulo tämän jälkeen *1 o, 1 n* -joustinneuletta 4 cm. Päättele silmukat.

Hihat

Poimi apulangalta tai silmukkakaapelilta hihan 64 (68) 68 (68) **72** (80) 82 (80) silmukkaa 3,75 mm puikoille. Poimi kainalosta 5 (6) 9 (11) **11** (10) 13 (18) s neuloen, neulo 64 (68) 68 (68) **72** (80) 82 (80) o ja poimi vielä 5 (6) 9 (11) **11** (10) 13 (18) s neuloen. Työssä on yhteensä 74 (80) 86 (90) **94** (100) 108 (116) s.

Tee hihan kavennukset:

Krs 1–5: neulo oikein.

Krs 6: 1 o, 2 o yht., neulo oikein kunnes jäljellä on 3 s, knk, 1 o. (2 s kavennettu)

Toista kerroksia 1–6 vielä 8 (10) 10 (12) 13 (14) 16 (17) kertaa. Työssä on nyt 56 (58) 62 (64) **66** (70) 74 (80) s. Jatka neulomalla sileää neuletta ilman kavennuksia, kunnes hihan pituus on 35 cm tai kun pituus on 4 cm sopivasta pituudesta. Vaihda työhön 3 mm puikot ja neulo *1 o, 1 n* -joustinneuletta 4 cm. Päättele silmukat.